# San-inNet インターネットサービス

# <u>フレッツADSL設定手順書</u>

## MacOS X 10.5 版

セコム山陰株式会社



	設定手順書です。設定の際にお読みください。		
設	2 インターネット接続の設定		
定編	OS標準のPPPoE接続を使用する場合の設定をご説明しています。 * フレッツ接続ツールを使用する場合はNTTより提供される マニュアルをご参照ください。		

### - 導入編 -

## 1.はじめに

#### 1-1 設定に必要な項目の確認

お手元の「San-inNetインターネット接続サービス登録のご通知」(または、「San-inNet ダイヤルアップ型IP接続サービス登録のご通知」)より設定に必要な項目をご確認ください。

#### 1-2 ユーザー名、パスワード、接続先電話番号

 ユーザー名 <u>xxxx@adsl.miracle.ne.jp</u> (登録通知記載のユーザID)
パスワード <u>XXXXXXXX</u> (登録通知記載のパスワード)

### 2-1 設定

1.アップルメニューから〔システム環境設定〕を選択します。

この Mac について ソフトウェア・アップラ	*ート
Mac OS X ソフトウェア	·
ン ス プ ム 泉 泉 設 足 … Dock	
DOCK	P
最近使った項目	►
Finder を強制終了	70#0
スリープ	
再起動	
システム終了	
taro をログアウト	δ₩Q

2.〔システム環境設定〕の中の〔ネットワーク〕をクリックします。



3. 〔ネットワーク環境:〕から〔ネットワーク環境を編集…〕を選択します。

● ○ ○ ネットワーク		
▲ ▶ すべてを表示		٩
ネットワーク3 ・ Ethernet 自己割り当て IP ・ 影Uetooth 未接続 ・ AirMac 入 ・ FireWire 未接続 ・ 素接続 ・ た な ・ た な ・ た な ・ た な ・ た な ・ た な ・ た な ・ た な ・ た な ・ た な ・ た な ・ た な ・ た な ・ た な ・ た の う て ア ・ の の う て ア ・ の の う て ア ・ の の う て の の の の た の の の の た の の の の の の の の の の の の の	環境:✓ 自動 ネットワーク課 状況: 構成: IP アドレス: サブネットマスク: ルーター: DNS サーバ: 検索ドメイン: IPv6 アドレス:	境を編集 接続 *Ethernet"に自己割り当ての IP アドレスが設定されてお り、インターネットに接続できない可能性があります。 DHCP サーバを使用 ↓
+ - *-		詳細 ?
2010 変更できないようにするに	はカギをクリックします。	(アシスタント) 元に戻す 適用

4. 〔ネットワーク環境〕の画面で、〔+〕をクリックし〔San-inNet〕と入力します。

San-inNet	
+ - \$-	
	<b>D</b> 7

入力しましたら、〔完了〕ボタンをクリックします。

5. 〔ネットワーク環境:〕で〔San-inNet〕を選択します。

00	ネット	ワーク
▲ ▶ すべてを表示		٩
ネットワーク	San-inNet 景境:✔ 自動 ネットワーク環	堤境を編集
自己割り当て IP	状況:	接続
● Bluetooth 未接続		"Ethernet"に自己割り当ての IP アドレスか設定されてお り、インターネットに接続できない可能性があります。
⊖ AirMac 📀	構成:	DHCP サーバを使用
💊 FireWire 🛛 🍫	IP アドレス:	(MR.254.088.11)
未接続	サプネットマスク:	011.011.0.0
	ルーター:	
	DNS サーバ:	
	検索ドメイン:	
	IPv6 アドレス:	
+ - *-		(詳細) (?)
🚺 変更できないようにするに	はカギをクリックします。	(アシスタント) (元に戻す) 適用

6. 画面左側の〔Ethernet〕を選択して、右側の〔構成〕から〔PPPoEサービスを作成…〕を 選択します。



7.〔使用するPPPoEサービスの名前をここに入力します。〕画面で、〔サービス名〕に San-inNetと入力します。

使用する PPPoE サービスの名前をここに入力します。			
サービス名:	San-inNet		
	(キャンセル) 完了		

入力しましたら、〔完了〕ボタンをクリックします。

8. 画面左側の〔San-inNet〕を選択し、画面右側のアカウント名、パスワードを 入力します。

0 0	ネットワーク			
▲ ▶ すべてを表示	Q			
ネットワーク環境: San-inNet 🗘				
⊖ Ethernet 自己割り当て IP	状況: <b>未接続</b>			
⊖ San-inNet 〈···〉 未接続				
⊖ AirMac 📀	PPPoE サービス名: ISP より提供 (必要な場合)			
● FireWire	アカウント名: ••••• @adsl.miracle.ne.jp			
● Bluetooth 未接続	バスワート:			
	接続			
+ - *-	▲ メニューバーに PPPoE の状況を表示 詳細			
2019 変更できないようにするにはカギをクリックします。 アシスタント) 元に戻す 適用 適用				

アカウント名 : 登録通知記載のユーザIDを入力 パスワード : 登録通知記載のパスワードを入力

入力を終えたら、〔詳細設定]をクリックします。

9. 表示された画面で〔TCP/IP〕タブを選択し〔IPv4の構成〕で「PPPを使用」を 選択します。

0 🔿 0	ネットワーク	
▲ ▶ すべてを表示		٩
san-inNet		
Charmer de	TCP/IP DNS WINS プロキシ	ррр
IPv4 の構成:	PPP を使用	
IPv4 アドレス:		
サブネットマスク:		
ルーター:		
IPv6 の構成:	自動	•
ルーター:		
IPv6 アドレス:		
プレフィックス長:		
?		(キャンセル) OK
RETENALSES	AGANERS TOTAL (PORTON	C) ( ROCKY ) ( BH-)

10.〔PPP〕を選択し〔必要なときに自動的に接続〕にチェックします。



[OK]をクリックします。

11.ネットワークの画面に戻ったら、〔適用〕ボタンをクリックして画面を閉じます。

Image: Organization     Ray >> D       Ray >> D     Ray >> D			
▲ ▶ すべてを表示		٩	
ネットワーク環境: San-inNet 🔷			
● Ethernet 自己割り当て IP 《**》	状況: <b>未接続</b>		
● San-inNet 《···》 未接続			
⊖ AirMac	PPPoE サービス名: ISP よりま	是供(必要な場合)	
● FireWire	アカウント名: ●●●●●@	adsl.miracle.ne.jp	
Bluetooth	パスワード:	• 	
未接続 🍟			
+ - 🌣	☑ メニューバーに PPPoE の状況	を表示 詳細 ?	
変更できないようにするにはカギをクリックします。 アシスタント) 元に戻す 適用			

以上で、ネットワークの設定は完了です。